


1. Comment installer Windows 11 sans compte Microsoft ?



1.1. Méthode n°1 : via la commande « OOBE\BYPASSNRO »

Pour installer Windows 11 en utilisant un compte local et non un compte Microsoft, la première méthode consiste à utiliser la commande `OOBE\BYPASSNRO` qui ajoute une valeur **BypassNRO** dans le Registre pour contourner l'obligation de se connecter à Internet et donc d'utiliser un compte Microsoft.

Voici comment procéder :

- 1 Après l'installation de Windows 11, votre ordinateur redémarre et vous arrivez sur l'OOBE.



- 2 Ouvrez une invite de commandes en appuyant sur les touches  Maj +  .



- 3 Entrez la commande `OOBE\BYPASSNRO` ou `C:\Windows\System32\oobe\BypassNRO.cmd` pour contourner l'obligation de connexion à Internet puis appuyez sur **Entrée**. Votre ordinateur va redémarrer.



- 4 Si vous utilisez une version de Windows 11 plus récente, la commande ci-dessus peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, entrez successivement les commandes suivantes (c'est exactement ce que fait la commande `OOBE\BYPASSNRO`) :

```
Administrateur : C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
L'opération a réussi.

C:\Windows\System32>shutdown /r /t 0
```

5 Une fois le redémarrage terminée, ouvrez de nouveau l'invite de commandes avec `↑ Maj + F10`, saisissez la commande `ipconfig /release` puis faites **Entrée**. Cela va libérer l'adresse IP actuellement attribuée à votre interface réseau et donc déconnecter temporairement votre ordinateur d'Internet.

```
Administrateur : C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau Bluetooth lorsque son média est déconnecté.


Carte Ethernet Ethernet0 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::b594:15e5:7da1:62e3%5
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Windows\System32>
```


6 Fermez l'invite de commandes en saisissant `exit` puis **Entrée**.

7 Poursuivez la configuration de Windows 11. Une fois arrivé à l'étape « Il est temps de vous connecter à un réseau »,



8 Enfin, à l'étape « Connectez-vous maintenant pour démarrer rapidement sur votre appareil », cliquez sur **Continuer avec l'installation limitée**.

9 Vous pouvez maintenant créer un compte utilisateur local et poursuivre la configuration de Windows 11 !



✔ **Félicitations** : vous avez installé Windows 11 sans compte Microsoft, avec un compte utilisateur local ! 👍

1.2. Méthode n°2 : via la commande « start ms-cxh:localonly »

Dans les dernières versions de Windows 11, Microsoft a supprimé la commande `OOBE\BYPASSNRO` et il y a fort à parier que la valeur **BypassNRO** qu'elle crée dans le Registre pour contourner l'obligation de se connecter à Internet (et donc de créer un compte Microsoft) ne soit bientôt plus prise en compte par le programme d'installation de Windows 11.